

**Document Classificatie: Internal use**

**Versie: 1.0 / Status: Published**

Gepubliceerd op: 23-5-2022 / Review periode: 1 year

Documentnummer: 131622

Paginnummer: 1 van 14

**Handleiding Centix Web Move Pos**



---

## Handleiding Centix Web Move Pos



Centix B.V

Tasveld 1b

3417 XS MONTFOORT

Tel: +31 348-471040

Fax: +31 348-475036

Email: [support@centix.com](mailto:support@centix.com)

Website: [www.centix.com](http://www.centix.com)



---

## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .....	2
Toepassingsgebied .....	3
Doelgroep .....	3
Algemeen.....	3
1. Move Pos introductie .....	4
1.1. Werkwijze omschrijving .....	4
1.1.1. Scan object .....	4
1.1.2. Locatie inleren/inzien .....	4
1.1.3. Object inleren .....	4
2. Move Pos instellen .....	5
3. Move Pos gebruik.....	7
3.1. Scan object .....	9
3.1.1. Object innemen .....	9
3.1.2. Object uitgeven .....	10
3.2. Locatie inleren/ inzien .....	11
3.3. Object inleren.....	12
Documenten & hulpmiddelen .....	14
Bijzonderheden .....	14

**Document Classificatie: Internal use**

**Versie: 1.0 / Status: Published**

Gepubliceerd op: 23-5-2022 / Review periode: 1 year

Documentnummer: 131622

Paginnummer: 3 van 14

**Handleiding Centix Web Move Pos**



---

## Toepassingsgebied

Deze handleiding is van toepassing op alle Centix Web omgevingen die de Move Pos gebruiken.

## Doelgroep

Centix gebruikers

## Algemeen

Het is mogelijk dat functionaliteiten, menu-items of werkbladen in de handleidingen worden benoemd welke niet in de eigen omgeving staan. Dit kan meerdere oorzaken hebben:

- De rechten zijn niet toegekend
- De omgeving is nog niet geüpdatet naar de juiste versie
- De functionaliteiten zijn nog niet ingeregeld

Om toch gebruik te kunnen maken van hetgeen benoemd in de handleiding kan de keuze gemaakt worden dit zelf in te regelen of gebruik te maken van een Centix specialist.



---

## 1. Move Pos introductie

Een Move Pos ook wel bekend als “Point of sale” oftewel verkooppunt is een fysieke locatie waar men objecten kan uitgeven of innemen.

De Move Pos wordt doorgaans gebruikt bij uitgifte- en innamebalies waar vooral enkele stuks worden ingenomen en uitgegeven.

### 1.1. Werkwijze omschrijving

De Move Pos kent een drietal functies, het scannen van een object, het inleren/inzien van een locatie en het inleren van een object. Deze functies worden in de volgende paragrafen uitgelegd.

#### 1.1.1. Scan object

##### **Object scannen voor inname of uitgave**

Als een object wordt gescand herkent Centix automatisch of het een inname of een uitgifte is. Dit wordt bepaald op basis van de locatie waarop een object ligt.

Bij een voorraad locatie opent het ‘Object innemen’ scherm en bij een ‘geen’ voorraad locatie opent het ‘Object uitgeven’ scherm.

Aansluitend kan bij een inname worden gekozen om het object terug in de voorraad te nemen of het op een reparatielocatie neer te leggen. Hierbij dient men wel op de Move Pos een standaard voorraadlocatie en reparatielocatie in te stellen.

Is het een uitgifte dan wordt gevraagd om een uitgifte locatie aan te geven.

#### 1.1.2. Locatie inleren/inzien

##### **Barcode koppelen aan locatie en objecten inzien op locatie**

De locaties waaraan uitgegeven wordt zijn in de regel medewerker locaties. Deze medewerker locaties worden vaak gekoppeld aan een ‘bedrijfspas’ zodat er simpel en snel uitgegeven kan worden. Het proces van het koppelen van de ‘bedrijfspas’ aan de medewerker locatie noemen we het inleren van de locatie.

Als een locatie is geopend kan men behalve het inleren van een locatie ook inzien welke objecten zich op deze locatie bevinden.

#### 1.1.3. Object inleren

##### **Barcode koppelen aan object**


Het inleren van objecten kortom het koppelen van een barcode aan een object, wordt tegenwoordig nog zelden gebruikt met de introductie van de QR-code stickers. Door gebruik van de QR-code stickers is er al een barcode aan het object gekoppeld en is de mogelijkheid ‘Object inleren’ onnodig.

De mogelijkheid existeert wel, in het geval dat men geen gebruik maakt van QR-code stickers.


## 2. Move Pos instellen

Voor het gebruik van de Move Pos moeten een aantal zaken worden ingesteld.

Allereerst moeten één of meerdere Move Pos worden aangemaakt. Hiervoor gaat men naar het Admin panel en kiest vervolgens Systeemtabelen → Move Pos.



Door op 'Toevoegen' te klikken kan een nieuwe Move Pos aangemaakt worden. Om een bestaande Move Pos te 'Wijzigen' (linkermuisknop) of te 'Verwijderen' (rechtermuisknop) klikt men op de regel.



Op de Movepos kan worden ingesteld welke knoppen beschikbaar zijn. De knoppen 'Object inleren' en 'Locatie inleren/ inzien' zijn beschikbaar als:

Systeme tabellen → Move Pos opties → **Object inleren toestaan** is aangevinkt.

Systeme tabellen → Move Pos opties → **Locatie inleren toestaan** is aangevinkt.

**Document Classificatie: Internal use**

**Versie: 1.0 / Status: Published**

Gepubliceerd op: 23-5-2022 / Review periode: 1 year

Documentnummer: 131622

Paginnummer: 6 van 14

**Handleiding Centix Web Move Pos**



### Move Pos toevoegen

ID

Omschrijving

Reparatielocatie

Voorraadlocatie


Object inleren toestaan

Locatie inleren toestaan


Tenslotte om de Move Pos te kunnen gebruiken moet men het recht **3.14.32 – Access to move pos** inschakelen. Aansluitend kan de Move Pos worden benaderd via **/backoffice/movepos**.

### 3. Move Pos gebruik

Bij het openen van het 'Move Pos' scherm komt een pop-up waarin men de gewenste Move Pos selecteert.



De lijst met Move Pos staat bij de Systeemtabelen → Move Pos. Hier kan men een nieuwe Move Pos aanmaken en indien gewenst wijzigen.



Vervolgens komt met terecht op het Move Pos startscherm met de mogelijke opties.

- Scan object
- Locatie inleren/ inzien
- Object inleren

**Document Classificatie: Internal use**


**Versie: 1.0 / Status: Published**

Gepubliceerd op: 23-5-2022 / Review periode: 1 year

Documentnummer: 131622

Paginnummer: 8 van 14

**Handleiding Centix Web Move Pos**



Afhankelijk van wat is ingesteld op de gekozen Move Pos zijn de knoppen 'Object inleren' en 'Locatie inleren/ inzien' beschikbaar. Als men wil veranderen van Move Pos kan dat door rechtsboven een andere Move Pos uit de lijst te selecteren.








### 3.1. Scan object

Als men op de 'Scan object' knop klikt, opent een pop-up scherm met de mogelijkheid om te kunnen zoeken op een object. Men kan hier handmatig zoeken op een object of het object scannen om het object uit te geven of in te nemen.



Wanneer meerdere resultaten gevonden zijn, wordt een lijst van objecten getoond.



Move Pos		Huidige object status	Geen staat
	<b>140010</b> Viking jas guardian pak 46 BRA-01 Arbeidshygiene container	Geldigheidsdatum	
	<b>140011</b> Viking jas guardian pak 50 BRA-01 Arbeidshygiene container	Geldigheidsdatum	
	<b>140012</b> Viking jas guardian pak 54 BRA-01 Arbeidshygiene container	Geldigheidsdatum	
	<b>140013</b> Viking jas guardian pak 58 BRA-01 Arbeidshygiene container	Geldigheidsdatum	

Bij klikken op een object wordt op basis van de locatie bepaald naar welk scherm genavigeerd wordt. Als het object op een voorraad locatie ligt krijgt men het 'object uitgeven' scherm. Ligt het object niet op een voorraad locatie dan krijgt men het 'object innemen' scherm.

In het geval dat er één resultaat uit de zoekopdracht komt, wordt automatisch het 'object innemen' of 'object uitgeven' scherm getoond.

#### 3.1.1. Object innemen

Als het object zich niet op de voorraad- of reparatielocatie bevindt dan heeft men de optie om het object in te nemen. Voor het innemen zijn twee opties, voorraadlocatie of reparatielocatie.

**Document Classificatie: Internal use**

Versie: 1.0 / Status: Published

Gepubliceerd op: 23-5-2022 / Review periode: 1 year

Documentnummer: 131622

Paginnummer: 10 van 14

**Handleiding Centix Web Move Pos**



**Object innemen**



**140010**  
Viking jas guardian pak 46  
BRA-01  
Arbeidshygiëne container

**Huidige object status** Geen staat  
**Geldigheidsdatum**

Reparatielocatie      Voorraadlocatie


Na het innemen van het object wordt het object op de aangegeven locatie van de Move Pos gelegd. Achter de schermen is een nieuwe move basket aangemaakt en verwerkt.

Men kan dit terugzien in het ‘verwerkte verplaatsmanden’ overzicht, te benaderen via /Processedmovebaskets.aspx.

### 3.1.2. Object uitgeven

Als het object zich op een voorraadlocatie bevindt dan krijgt men de optie om het object uit te geven. Bij klikken op een regel opent het scherm met de object en doellocatie gegevens.

**Voorraad object uitgeven**



**12541891**  
Haakse slijper  
00001  
MAGAZIJN MONTFOORT

**Huidige object status** **Goedgekeurd**  
**Geldigheidsdatum** 21-12-2022

Zoeken...

ID	Omschrijving	Locatietype ID	Locatietype omschrij..	Locatie eigenaar ID
MED-001	Inspecteur Demo 001	Medewerker	Medewerker	DEMOBEDRIJF
MED-002	Inspecteur Demo 002	Medewerker	Medewerker	DEMOBEDRIJF
MED-003	Inspecteur Demo 003	Medewerker	Medewerker	DEMOBEDRIJF

3 resultaten in 0.111 seconden

Selecteer de gewenste doellocatie en klik op ‘Uitgeven’ om het object uit te geven.

Document Classificatie: Internal use

Versie: 1.0 / Status: Published

Gepubliceerd op: 23-5-2022 / Review periode: 1 year

Documentnummer: 131622


Paginnummer: 11 van 14

Handleiding Centix Web Move Pos



**Voorraad object uitgeven**

Object ID	12541891	<b>Doellocatie</b>	
Object omschrijving	Haakse slijper	Relatie	DEMOBEDRIJF
Locatie ID	00001	Locatie type	Medewerker Medewerker
Locatie omschrijving	MAGAZIJN MONTFOORT	Locatie status	A
Geldigheidsdatum	21-12-2022	Locatie	Inspecteur Demo 001
Huidige object status	Goedgekeurd	Locatie is voorraad	Nee
		Locatie bevat objecten	Ja

 **Uitgeven**



Na het uitgeven van het object wordt het object op de aangegeven locatie gelegd. Op de achtergrond is wederom een nieuwe movebasket aangemaakt en verwerkt.

Men kan dit terugzien in het 'verwerkte verplaatsmanden' overzicht, te benaderen via /Processedmovebaskets.aspx.

### 3.2. Locatie inleren/ inzien

Als men een locatie wil inleren klikt met op de knop 'Locatie inleren/ inzien', hiermee opent het Locatie overzicht. Bij zoeken op een Locatie wordt hier het overzicht van de resultaten getoond.

**Locatie inleren / inzien**

 Zoeken... 

ID ^	Omschrijving	Locatietype ID	Locatietype omschrij..	Locatie eigenaar ID	Naam locatie eigenaar
DEMO-1	Kantoor Montfoort	G	Gebouw	DEMO	DEMO klant BV
DEMO-10	Inspecteur Demo 001	M	Medewerker	DEMO	DEMO klant BV
DEMO-11	Duwboot	Vaartuig	Vaartuig	DEMO	DEMO klant BV
DEMO-12	Service vrachtwagen	Voertuig	Voertuig	DEMO	DEMO klant BV
DEMO-2	Magazijn Montfoort	MAG	Magazijn	DEMO	DEMO klant BV
DEMO-3	Werf Montfoort	L	Locatie	DEMO	DEMO klant BV
DEMO-4	Kantoor Oudewater	G	Gebouw	DEMO	DEMO klant BV
DEMO-5	Magazijn Oudewater	MAG	Magazijn	DEMO	DEMO klant BV
DEMO-6	Werf Oudewater	L	Locatie	DEMO	DEMO klant BV
DEMO-7	Volkswagen Caddy	Voertuig	Voertuig	DEMO	DEMO klant BV
DEMO-8	Volkswagen Transporter	Voertuig	Voertuig	DEMO	DEMO klant BV
DEMO-9	Bus	M	Medewerker	DEMO	DEMO klant BV

12 resultaten in 0,084 seconden

Selecteer vervolgens de locatie die men wil inleren. Hier kan de barcode worden ingevoerd en inzien welke objecten op deze locatie liggen.

**Document Classificatie: Internal use**

**Versie: 1.0 / Status: Published**

Gepubliceerd op: 23-5-2022 / Review periode: 1 year

Documentnummer: 131622

Paginnummer: 12 van 14

**Handleiding Centix Web Move Pos**



**Locatie inleren / inzien**

Locatie : DEMO-10 Inspecteur Demo 001

Locatie is voorraad : Nee

Locatie bevat objecten : Nee

Barcode :

**Inzien**

Object afbeelding	ID	Omschrijving	Objecttype	Merk	Object eigenaar naam	Locatie ID

**Geen resultaten gevonden**

0 resultaten in 0.073 seconden

Is de barcode ingevoerd, klikt dan op 'Opslaan' en men wordt teruggeleid naar het locatie overzicht. Nu is de locatie voorzien van een Barcode en kan in het vervolg gescand worden als uitgifte locatie.

### 3.3. Object inleren

Om een object in te leren klikt men op de knop 'Object inleren', hiermee opent het 'Object inleren' overzicht. Bij zoeken op een object wordt hier het overzicht van resultaten getoond.

**Document Classificatie: Internal use**

Versie: 1.0 / Status: **Published**

Gepubliceerd op: 23-5-2022 / Review periode: 1 year

Documentnummer: 131622

Paginnummer: 13 van 14

**Handleiding Centix Web Move Pos**



Object inleren

Zoeken op object

Object afbeelding	ID	Omschrijving	Objecttype	Merk	Object eigenaar naam
	123894	EHBO-doos	EHBO-doos		DEMO klant BV
	125079	Valharnas	Harnassen		DEMO klant BV
	125125	Valbescherming	Valbescherming		DEMO klant BV
	125128	Boormachine	Boormachine		DEMO klant BV
	125129	Ladder	Klim	Altrex	DEMO klant BV
	1253489	AED	AED	Defibtech Lifeline	DEMO klant BV
	12541894	Hijsband	Hijsband	elu	Demo bedrijf
	125986	Bovenloopkraan	Bovenloopkraan	abus	Demo bedrijf
	1268765	Staalstrop	Staalstrop		Demo bedrijf

26 resultaten in 0,211 seconden

Als men op een object klikt opent het pop-up scherm met de informatie van het object en de mogelijkheid om een barcode toe te voegen.

Object inleren

Object ID	: 125125	Huidige object status	: <b>Goedgekeurd</b>
Object omschrijving	: Valbescherming	Geldigheidsdatum	: <b>19-4-2023</b>
Barcode	: <input type="text"/>		

Opslaan

Vervolgens kan de ingevoerd barcode worden opgeslagen en wordt men teruggeleid naar het Scan object overzicht. Het object is nu voorzien van een Barcode en is hiermee gemakkelijk te scannen voor inname of uitgave.

Maakt men gebruik van QR-code stickers is het niet nodig om het object in te leren. Het object kan met de QR-code al eenvoudig gescand worden voor inname of uitgave.

**Document Classificatie: Internal use**

Versie: **1.0** / Status: **Published**

Gepubliceerd op: 23-5-2022 / Review periode: 1 year

Documentnummer: 131622

Paginanummer: 14 van 14

**Handleiding Centix Web Move Pos**



---

## Documenten & hulpmiddelen

HAN-83410 Handleiding Centix Web.pdf

## Bijzonderheden

- Geen